
	<p>Excel4JPK</p> <p>Instalacja produktu</p>	
	<p>Wersja: 2017-08-29 (1.0/004)</p>	

Spis treści

1. Opis instalacji produktu JPK Excel4JPK	2
1.1. Kroki instalacji	2
2. Sprawdzenie i dostosowanie konfiguracji w zakresie VAT	4
3. Sprawdzenie i dostosowanie konfiguracji przycisku pobrania danych z pliku	5
4. Uprawnienia	6
5. Więcej informacji	6

1. Opis instalacji produktu JPK Excel4JPK

ID PRODUKTU (duże litery, max 9 znaków):	Excel4JPK
Nazwa produktu	Excel4JPK – Wczytywanie plików Excel/tekstowych do JPK

Excel4JPK rozszerza funkcjonalność podstawowego pakietu JPK (przygotowanie plików JPK). Excel4JPK pozwala na dołączanie dodatkowych danych wczytywanych dostarczanych w formie plików do sprawozdań JPK. Produkt BCC został przygotowany w oddzielnej przestrzeni nazw /BCC/JPF.

ID transakcji	Opis transakcji
/BCC/JPF	JPK – Excel4JPK
/BCC/JPFC	JPK – Excel4JPK - konfiguracja

1.1. Kroki instalacji

Krok 1. Wgranie plików transportowych na system SAP

Warunki wstępne

Produkt Excel4JPK wymaga wcześniejszej instalacji produktu JPK pakiet podstawowy w wersji co najmniej 2.8. Instalacja Excel4JPK dla wersji wcześniejszych nie jest możliwa:

Pliki instalacyjne do wgrania **tylko do wersji JPK 2.8 (aktywacja integracji, NIE WGRYWAĆ do wersji 2.9 lub wyższej, gdzie integracja jest już aktywna):**

Akcja	Szczegóły
Proszę o wgranie poniższych trasportów: Workbench 945166 – Aktywacja Excel4JPK po stronie JPK (2.8) Uwaga! W opcjach transportu koniecznym może być wybranie opcji: Nadpisanie oryginałów Ignorowanie niepasującej wersji komponentu.	Transports zawierają obiekty: Pakiet R3TR DEVC /BCC/JPK

Pliki instalacyjne do wgrania **dla wszystkich wersji pakietu podstawowego JPK**

Akcja	Szczegóły
Proszę o wgranie poniższych trasportów: Workbench 945167 – Rozwiązanie Excel4JPK Konfiguracja 910753 – Włączenie Excel4JPK po stronie JPK 945073 – Konfiguracja Excel4JPK Uwaga! W opcjach transportu koniecznym może być wybranie opcji: Nadpisanie oryginałów Ignorowanie niepasującej wersji komponentu.	Transports zawierają obiekty: Pakiet R3TR DEVC /BCC/JPF Pakiet R3TR DEVC /BCC/FILE

Kroki instalacji:

1. Wgraj żądania transportu o numerach podanych w powyższej tabeli (kolumna akcja). Transporty znajdują się w plikach instalacyjnych.
2. Sprawdzenie/zmiana ustawień konfiguracyjnych dotyczących struktur plików VAT (należy przestawić ręcznie jeśli klient korzysta z dwóch struktur - pozycje i nagłówki; patrz kolejny rozdział 2)
3. Sprawdzenie/dostosowanie parameterów konfiguracji odpowiedzialnych za wyświetlanie przycisku pobrania danych z pliku ręcznie do JPK (patrz kolejny rozdział 3)
4. Utwórz i przypisz role Z_JPF_USER i Z_JPF_ADMIN (lub ich kopie) do użytkowników, którzy mają wykorzystywać rozwiązanie (patrz kolejny rozdział 4).


Rozwiązanie Excel4JPK jest gotowe. Wczytywanie plików odbywa się poprzez transakcję /n/BCC/JPF (rola Z_JPF_USER). Użytkownicy z rolą Z_JPF_ADMIN sami mogą dokonać drobnych konfiguracji rozwiązania w transakcji /n/BCC/JPFC.

2. Sprawdzenie i dostosowanie konfiguracji w zakresie VAT

Produkt podstawowy JPK od BCC wspiera dwa warianty struktur dla JPK w zakresie VAT:

- Strukturę danych: nagłówki osobno i pozycje osobno
- Strukturę danych, w której występują tylko dokumenty z podsumowaniami

Sprawdzić, który z wariantów jest wykorzystywany w Państwa przedsiębiorstwie można w transakcji /n/BCC/JPKC.




Na wariant wskazuje klasa implementująca:

Wariant	Klasa implementująca
a. Osobno nagłówki i pozycje	/BCC/JPK_CL_VAT
b. Jedna struktura dla dokumentów (nagłówki)	/BCC/JPK_CL_VAT_DOC


Standardowo konfiguracja Excel4JPK ustawiona jest tak, jakby klient wykorzystywał wariant b) z jedną strukturą plików. Jeśli klient wykorzystuje wariant a) należy konfigurację dostosować.

Dostosowanie konfiguracji w przypadku stosowania wariantu a) odbywa się w transakcji /n/BCC/JPKC:

Krok 1. Przekształcenie aktywacji definicji plików (włączenie dla VAT01 i VAT02, wyłączenie VAT03)




Krok 2. Włączenie właściwych reguł walidacji (włączenie FIV001 i FIV002, wyłączenie FIV003)



3. Sprawdzenie i dostosowanie konfiguracji przycisku pobrania danych z pliku

Produkt jest dostarczony z konfiguracją zawierającą **wyłączony** przycisk importu danych z pliku. Wyłączenie przycisku jest ustawione w konfiguracji za pomocą parametru JPK_OK:



Przycisk może i **powinien zostać włączony dla poszczególnych struktur JPK** za pomocą następujących parametrów konfiguracyjnych:

VAT_OK	JPK_VAT - OK_CODE function activation
MAG_OK	JPK_MAG - OK_CODE function activation
FA_OK	JPK_FA - OK_CODE function activation
KR_OK	JPK_KR - OK_CODE function activation
WB_OK	JPK_WB - OK_CODE function activation

Należy **dodać wpis z wartością FILE_JPK** do powyższych parametrów. Przykład dla JPK_VAT jest pokazany poniżej.

Parameter values			
	P.wyb.	ItmNo.	Value
	VAT_OK	1	MERGE_JPK
	VAT_OK	2	ASSIGN_JPK
	VAT_OK	3	FILE_JPK

Ważne: Jeżeli parametr XXX_OK nie występuje dla żądanej struktury JPK należy go dodać poprzez kopiowanie definicji parametru VAT_OK.


!Par. wyb. VAT_OK ☐

Definitions parameters

!Opis par. wyb.	JPK_VAT - OK_CODE function activation
!Selection cat.	S
!Convers. Rout.	


4. Uprawnienia

Użytkownik transakcji wczytywania plików powinien posiadać następujące uprawnienia:



Uwaga! Należy dostosować jednostki gospodarcze dla uprawnienia do obiektu /BCC/JPK_T.

Użytkownik zaawansowany transakcji wczytywania plików powinien mieć także dostęp do konfiguracji wczytywania plików (do transakcji /BCC/JRFC). Przykładowa rola dla takiego użytkownika:



5. Więcej informacji

Więcej informacji o Excel4JPK można znaleźć w instrukcji użytkownika oraz na forum JPK by BCC:

<https://jpk.bcc.com.pl>